



A használt programoknál ezt a COM portot kell beállítani
NEM az USB-t !!!

Ha a szoftver nem kezel ennyi COM portot akkor az
eszközkezelőben kell új COM számot adni az illesztőnek.

minden használt programban be kell állítani a com
portot!

ajánlott a port számát megváltoztatni,ha nem 1-4
között van,mivel a legtöbb program csak ezek közül
engedélyezi a beállításokat!

személyes tapasztalataim szerint legjobb a 2,vagy a 3
portot használni!!!

www.eobdbt.hu

info@eobdbt.hu